אומדן וטיפול בכיבים ורידיים

The British Medical Journal


יולי 2018

אומדן הכיב והתאמת חבישה

- בחירת חבישה לטיפול בכיב ורידי תעשה בהתאם למאפייני הפצע וסביבתו
- בעת ביצוע אומדן, יש לאמוד את מיקום הפצע, גודל, עומק, כמות ההפרשות ונוכחות זיהומים
- התאמת החבישה יכולה לסייע בהשגת שליטה בתסמינים וקידום ריפוי מהיר. עם זאת, טיפול בחבישת לחץ עדיין משמש כבסיס לטיפול בכיב הורידי, ומהווה את טיפול הבחירה.


שולי הפצע
מיטת הפצע
סביבת הפצע
יבש או מקושקש
יבש או מקושקש
יבש או מקושקש
הוספת לחות באמצעות ריכוך. ניתן להשתמש בחבישה משמרת לחות
מסרציה או בצקת
מסרציה או בצקת
מסרציה או בצקת
שימוש בחבישה בעלת יכולת ספיגה גבוהה, החלפות תכופות
נוכחות מוגברת של רקמה נקרוטית ותאים מתים
רקמה נקרוטית ותאים מתים
קאלוס או התקרנות יתר
הטריה לצורך הסרת רקמה נקרוטית ותאים מתים
שוליים מורמים ונפוחים
מומלץ לבצע ביופסיה
סימני זיהום מקומי או ביופילם
טיפול בחבישה אנטימיקרוביאלית או משחה אנטיביוטית
סימני צלוליטיס
טיפול באנטיביוטיקה סיסטמית
עיכוב בגדילת תאי אפיתל ("פצע תקוע")
הערכה מחדש של האבחנה הראשונית
דלקת משמעותית
יש לשקול הטריה או שימוש בחבישות קולגן לאיזון פעילות הפרוטאזות
אקזמה פעילה
שימוש בסטרואידים ומשחות מקומיות. יש לבדוק האם התחבושת מעוררת גירוי של העור

בחירת חבישה



כמות אקסודט:

○ ללא אקסודט ● מועטה ●● בינונית ●●● מרובה